

# Streckkoder

Det finns ett flertal streckkoder som medför att olika funktioner triggas i programmet. Koderna består alltid av 13 tecken där det sista siffran är en checksiffra.

Alla koder fungerar idag i ButikPE

## Viktvaror

1 2	3 4 5 6 7 8	9 10 11 12	13
Kod	Artikelnr	Faktor	chk

Kod	Används till
20	Prisvara. Priset är faktor/100
21	Prisvara. Priset är faktor/10
22	Prisvara. Priset är faktor
23	Viktvara. Antal är faktor/1000
24	Viktvara. Antal är faktor/100
25	Viktvara. Antal är faktor/10

## Egna specialkoder

1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12	13
Kod	Nummer	chk

kod	Används till
2901	Kundnr (pos 5-12)
2902	Hämta order (ordernr pos 5-12)
2903	Presentkort (löpnr pos 5-12)
2904	Tillgodo (löpnr pos 5-12)
2905	Kvitto (kvittonr pos 5-12)
2906	Bonuscheck sök på löpnr (löpnr pos 5-12)
2907	(utgått)
2908	Stomretur (kvittonr pos 5-12)
2909	Bonuscheck sök på alias (alias pos 5-12, lägger BC före och söker)
2910	Presentkort sök på alias (alias pos 5-12, lägger PK före och söker)

## Tidningskoder nationella

1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13
Kod	Artikelnr	Pris	chk

Koden är alltid 7388

Priset anges med EN decimal

## Tidningskoder Internationella

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12	13
<i>Kod</i>	<i>Artikelnr</i>	chk

Koden är 977 eller 978.

## Kupong koder

1 2	3 4 5	5 6 7	9 10 11 12	13
<i>Kod</i>	<i>Extra</i>		Pris	chk

Kod är alltid 99

Om extra är 999 kommer artikelnr att bli PANT i annat fall KUPONG.

Priset är angett med en decimal.

## Pant

1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13
<i>Kod</i>	<i>Pant hög</i>	Pant låg	chk

Kod är alltid 9899

Pant hög är hur mycket som är pant 25% angett med en decimal, läggs på artikel PANTH

Pant låg är hur mycket som är pant 12% angett med en decimal, läggs på artikel PANTL